



الباب الخامس معلومات الحساب

▲ مجموعه من الدوال للوصول إلى معلومات الحساب النشط

Account Balance	رصيد حساب	▲
Account Credit	حساب الائتمان أو الخصم	▲
Account Company	حساب الشركة	▲
Account Currency	حساب العملات	▲
Account Equity	حساب الايكوي	▲
Account Free Margin	حساب هامش المتاح	▲
Account Free Margin Check	تحقق من حساب الهامش المتاح	▲
Account Free Margin Mode	وضعيه حساب الهامش المتاح	▲
Account Leverage	حساب الرافعة المالية	▲
Account Margin	حساب الهامش	▲
Account Name	اسم الحساب	▲
Account Number	رقم الحساب	▲
Account Profit	حساب الربح	▲
Account Server	حساب خادم	▲
Account Stop out Level	مستوى الاستوب أوت	▲
Account Stop out Mode	وضع الاستوب أوت	▲



double AccountBalance()

1- رصيد الحساب

وتعطي قيمة الرصيد في الحساب الجاري (أو مبلغ المال الموجود في الحساب):

```
Print("Account balance = ",AccountBalance());
```

double AccountCredit()

2- حساب الائتمان أو الخصم

ويعطي قيمة الخصم في الحساب الحالي:

```
Print("Account number ", AccountCredit());
```

string AccountCompany()

3- حساب الشركة

تعطي اسم شركة الوساطة حيث تم تسجيل الحساب الجاري :-

```
Print("Account company name ", AccountCompany());
```



string AccountCurrency()

4- حساب العملات

وتعطي اسم العملة في الحساب الجاري أو الحالي :-

```
Print("account currency is ", AccountCurrency());
```

double AccountEquity()

5- حساب الايكوتي

وتعطي قيمة الايكوتي في الحساب الجاري. حساب الايكوتي يعتمد على إعدادات خادم التداول.

```
Print("Account equity = ", AccountEquity());
```

double AccountFreeMargin()

6- حساب هامش المتاح

وتعطي قيمة الهامش المتاح في الحساب الجاري أو الحالي :-

```
Print("Account free margin = ", AccountFreeMargin());
```

FX Arabia
إف آرابيا



7- تحقق من حساب الهامش المتاح

(double AccountFreeMarginCheck(string symbol, int cmd, double volume)

يعطى الهامش الحر المتبقى بعد اتمام فتح صفقه بالسعر الحالي في الحساب الجاري. وإذا كان الهامش غير كاف، يتولد خطأ 134 و (ERR_NOT_ENOUGH_MONEY):

Parameters:

symbol - Symbol for trading operation.
cmd - Operation type. It can be either OP_BUY or OP_SELL.
volume - Number of lots.

Sample:

```
if (AccountFreeMarginCheck(Symbol(), OP_BUY, Lots) <= 0 || GetLastError() == 134) return;
```

8- وضعيه حساب الهامش المتاح double AccountFreeMarginMode ()

وتعطى وضع الحساب من الهامش المتاح الذي يسمح بفتح صفقات على الحساب الجاري. ويمكن وضعيه الحساب تأخذ القيم التالية:-

0 - الربح / الخساره العائمه لا تدخل في الحساب.

1- الربح / الخساره العائمه في صفقه مفتوحه تدخل ضمن حساب الهامش المتاح.

2- فقط قيمه الربح تدخل في الحساب ولك الخساره الجاريه في صفقه مفتوحه لا تأخذ في الاعتبار.

3- فقط قيمه الخساره تدخل في الحساب ولكن الخساره الجاريه في صفقه مفتوحه لا تأخذ في الاعتبار.

Sample:

```
if (AccountFreeMarginMode () == 0)  
Print ("Floating Profit/Loss do not use.");
```



int AccountLeverag()

9- حساب الرافعة المالية

وتعطي الرافعة الماليه للحساب الحالي :-

Sample:

```
Print("Account #",AccountNumber(), " leverage is ", AccountLeverage());
```

double AccountMargin()

10- حساب الهامش

يعطي قيمه الهامش للحساب الجارى

```
Print("Account balance = ",AccountBalance());
```

string AccountName()

11- إسم الحساب

تعطي إسم الحساب الحالي أو الجارى

Sample:

```
Print("Account name ", AccountName());
```



`int AccountNumber`

12- رقم الحساب

تعطى رقم الحساب الجارى او الحالى

Sample:

```
Print("account number ", AccountNumber());
```

`double AccountProfit()`

13- ربح الحساب

وتعطى أرباح الحساب الجارى

Sample:

```
Print("Account profit ", AccountProfit());
```

`string AccountServer()`

14- اسم السيرفر (الخادم)

وتعطى اسم السيرفر او الخادم المتصل به .

Sample:

```
Print("Server name is ", AccountServer());
```

int AccountStopoutLevel ()

15- مستوى الاستوب اوت

وتعطي قيمه المستوى التي يجب عنده إيقاف الصفقه

Sample:

```
Print("StopOut level = ", AccountStopoutLevel());
```

int AccountStopoutMode ()

16- وضعيه الاستوب اوت

تعطي حساب الاستوب اوت وأخذ القيم الاتيه

- 0 - لحساب النسبه المتويه بين الهامش و الايكوتي
- 1 - مقارنة بين مستوى الهامش المتاح والقيمه المطلقه .

Sample:

```
int level=AccountStopoutLevel();  
if(AccountStopoutMode()==0)  
    Print("StopOut level = ", level, "%");  
else  
    Print("StopOut level = ", level, " ", AccountCurrency());
```

إنتهى الباب الخامس

معلومات الحساب

ACCOUNT INFORMATION

يتمتع

